

Guia de configuração para acesso à rede sem fios EDUROAM

Windows® 7



UNIVERSIDADE PORTUGUESA



Conteúdos:

Índice de figuras	3
Introdução	4
Windows 7	5
Configuração para acesso wireless	5

Índice de figuras

<i>Figura 1 - Detecção de rede.....</i>	5
<i>Figura 2 - Configuração de uma rede.</i>	6
<i>Figura 3 - Ligar manualmente a uma rede sem fios.</i>	6
<i>Figura 4 - Informações da rede sem fio.</i>	7
<i>Figura 5 - Alterar definições de rede.</i>	7
<i>Figura 6 - Propriedades de Rede Sem Fios “eduroam”.....</i>	8
<i>Figura 7 - Definições de encriptação.</i>	8
<i>Figura 8 - Propriedades de autenticação.....</i>	9
<i>Figura 9 - Método de início de sessão.</i>	9
<i>Figura 10 – Propriedades de Rede sem Fio.....</i>	10
<i>Figura 11 – Definições Avançadas.....</i>	10
<i>Figura 12 - Informação de ligação.....</i>	11
<i>Figura 13 - Pedido de credenciais.</i>	11

Introdução

Este guia de configuração fornece instruções para alunos, docentes e funcionários ligarem os seus computadores e dispositivos móveis à rede EDUROAM..

As instruções incluem procedimentos para configurar a ligação nos sistemas operativos e dispositivos mais comuns.

Este guia de configuração só deve ser utilizado pelos alunos, docentes e funcionários da UPT.

NOTA: Caso não tenha **nome de utilizador** e **palavra-passe** para aceder aos recursos de rede da Universidade Portucalense I.D.H., dirija-se aos Serviços Informáticos no piso 2.

Windows 7

Configuração para acesso wireless

No canto inferior direito ao clicar com o botão esquerdo do rato no ícone de rede, aparecerá uma indicação de existência de redes sem fios.

1º passo - Clicar com o botão do lado direito no ícone de rede e selecionar a opção assinalada: “Centro de Rede e Partilha”.




Figura 1 - Detecção de rede.

2º passo - Na janela que aparece, selecionar a opção “Configurar uma ligação ou rede”;




Figura 2 - Configuração de uma rede.

3º passo - Seguidamente selecionar a opção “Ligar manualmente a uma rede sem fios” e clicar em “Seguinte”;




Figura 3 - Ligar manualmente a uma rede sem fios.

4º passo - Preencher, na janela seguinte, o nome da rede como “**eduroam**”, selecionar o tipo de segurança como “**WPA2-Enterprise**” e o tipo de encriptação como “**AES**”, tal como é apresentado na figura 5, e clicar em “**Seguinte**”;




Figura 4 - Informações da rede sem fio.

5º passo - Na janela que agora surge, selecionar a opção “**Alterar definições de ligação**”;




Figura 5 - Alterar definições de rede.

6º passo - Selecionar o separador “Segurança”;




Figura 6 - Propriedades de Rede Sem Fios “eduroam”

7º passo – Neste separador, verificar que as opções se encontram tal como na figura 8 e clicar no botão “Definições”;




Figura 7 - Definições de encriptação.

8º passo – Tirar o visto de “**Validar certificado do servidor**”, verificar que método de autenticação está como “**Protegido por palavra-passe (EAP-MSCHAP v2)**” e clicar no botão “**Configurar**”;




Figura 8 - Propriedades de autenticação

9º passo - Tirar o visto de “**Utilizar automaticamente o nome de início de sessão e a palavra-passe do Windows (e domínio se existente)**”.




Figura 9 - Método de início de sessão.

Clicar no botão “**OK**”/“**Fechar**”.

10º passo – De volta à janela “**Propriedades de Rede sem Fio**”, carregar no botão “**Definições Avançadas**”




Figura 10 – Propriedades de Rede sem Fio

Clicar no botão “OK”/“Fechar”.

11º passo – Na janela de “**Definições Avançadas**” colocar um visto na opção “**Especificiar modo de autenticação**” e selecionar “**Autenticação de Utilizador**” na lista de opções.




Figura 11 – Definições Avançadas

Clicar no botão “OK”/“Fechar” em todas as janelas abertas.

12º passo - Quando aparecer, no canto inferior direito, o aviso com a indicação “**São necessárias informações adicionais para ligar a eduroam**” deve clicar no mesmo.




Figura 12 - Informação de ligação.

13º passo - Na janela que aparece, inserir como **Nome de utilizador** o “número de aluno” (ou sigla identificadora utilizada nos computadores dos laboratórios de informática/moodle), no formato “número_de_aluno@upt.pt”/“sigla_identificadora@upt.pt”, e como **palavra-passe** a que escolheu na matrícula ou a que utiliza para aceder aos computadores dos laboratórios/moodle. De seguida clicar em “OK”.



Figura 13 - Pedido de credenciais.

Neste momento, o computador já deverá estar ligado à rede sem fios da “eduroam”.